

# TU APALANCAMIENTO REAL

Cómo calcular cuánto estás usando de verdad

## El 1:500 del bróker no es tu riesgo

El apalancamiento que te ofrece el bróker es **el máximo que te deja mover**. El que importa es el que realmente usás: cuánto valen tus posiciones abiertas comparado con tu cuenta.

### EL CÁLCULO

**Apalancamiento real = valor de tus posiciones abiertas ÷ tu cuenta**

Ejemplo: con una cuenta de 1.000 y una posición que vale 10.000 (en la misma moneda), tu apalancamiento real es **1:10**, aunque el bróker te ofrezca 1:500.

### ¿CUÁNTO VALE TU POSICIÓN?

En forex, **1 lote estándar = 100.000 unidades** de la primera moneda del par; 1 mini lote = 10.000; 1 micro lote = 1.000. En EUR/USD, 0,10 lotes son 10.000 euros: unos 11.500 dólares con el par en 1,15.

### CUÁNTO DE TU CUENTA SE VA CON UN 1 % EN CONTRA

| APALANCAMIENTO REAL | CON UN 1 % EN CONTRA PERDÉS | LA CUENTA SE VA A CERO CON |
|---------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1:1                 | 1 %                         | 100 %                      |
| 1:5                 | 5 %                         | 20 %                       |
| 1:10                | 10 %                        | 10 %                       |
| 1:30                | 30 %                        | 3,3 %                      |
| 1:100               | 100 %                       | 1 %                        |
| 1:500               | Toda la cuenta              | 0,2 %                      |

### OJO

Antes de llegar a cero, el bróker te cierra las posiciones (llamada de margen y cierre por margen). En la Unión Europea, el cierre es obligatorio cuando el margen cae al 50 % del mínimo exigido. Igual: **el golpe ya te lo llevaste**.

## Lo que decide tu riesgo

El riesgo de cada operación no lo pone el apalancamiento: lo ponen **el tamaño y la distancia del stop**. El apalancamiento solo decide hasta dónde te podés pasar.

**Riesgo = tamaño de la posición × distancia del stop**

Si arriesgás el 1 % de la cuenta, el stop decide qué tamaño podés usar.

### ARRIESGANDO EL 1 % POR OPERACIÓN

| STOP (% DEL PRECIO) | EN EUR/USD A 1,15 | APALANCAMIENTO REAL |
|---------------------|-------------------|---------------------|
| 1 %                 | ≈ 115 pips        | 1:1                 |
| 0,5 %               | ≈ 58 pips         | 1:2                 |
| 0,25 %              | ≈ 29 pips         | 1:4                 |
| 0,1 %               | ≈ 11,5 pips       | 1:10                |
| 0,05 %              | ≈ 6 pips          | 1:20                |

Con el riesgo fijo, el apalancamiento real sale solo, y casi siempre muy lejos del máximo que te ofrecen.

### LO QUE PERMITEN LOS REGULADORES

Unión Europea, Reino Unido y Australia: hasta **1:30** en pares mayores para clientes minoristas. Estados Unidos: **1:50**. Brókers offshore: **1:500 o más**. Que te ofrezcan más no significa que te convenga usarlo.

### ANTES DE ENTRAR

- 1 **Calculá el tamaño por tu riesgo y tu stop**, no por el margen que te queda libre.
- 2 **Mirá tu apalancamiento real**: el valor de tus posiciones abiertas dividido tu cuenta.
- 3 **Sumá todas las posiciones abiertas**. Dos operaciones en el mismo sentido son más apalancamiento.
- 4 **Si no sabés cuánto perdés con un 1 % en contra, no entres**.

Cómo manejamos el tamaño y el riesgo en cada estrategia lo vemos en la formación.

Si querés conocerla, escribime por WhatsApp: [wa.link/w3j7wb](https://wa.link/w3j7wb)